

子どもの

# 弱視マニュアル

操作マニュアル

ドキュメントVer 1.0.0

目次	1. はじめに	2
	2. インストール／アンインストール	3
	3. 「新規登録・アクティベート」と「ログイン」画面	4
	4. アプリの終了	5
	5. HOME画面	6
	6. 管理者モード／一般モード	7
	7. 動画再生画面	9
	8. 動画操作	10
	9. プレイリスト編集	11
	10. マイビデオ	14
	11. お気に入りの設定と編集	16
	12. 起動マネージャー	17
	13. コマンドライン引数(起動引数)	18
	14. 収録情報	23
	15. 動作環境・お問い合わせ	24




**Mimir Sun-Bow**  
有限会社ミミル山房

# 1. はじめに

『子どもの弱視マニュアル』はインターネットを介してユーザー認証を行います。そのために1日1回のインターネット接続が必須条件となります。1日1回認証すれば、それ以降はインターネット接続なしでご利用いただけます。

## インストールから起動までの流れ



### 注意事項

1. クラウドや共有ドライブ等での利用は動作保証外となります。
2. 1契約1PCでのご利用となります。同時に複数のPCでのご利用はできません。
3. ログイン認証は毎日1回必ず発生しますのでインターネット接続環境は必須です。

## 2. インストール／アンインストール

### Windows版


#### インストール

1. 「子どもの弱視マニュアルインストーラー.exe」を実行します。  
インストールが始まります。
2. ソフトウェア使用許諾契約書の同意  
ソフトウェア使用許諾契約書に同意の場合のみ「同意する」を選択しインストールを続けてください。同意いただけない場合は「キャンセル」をしインストールを中止してください。
3. インストール先の指定  
インストール先のフォルダを指定します。
4. スタートメニューフォルダーの指定  
Windowsボタンで表示されるアプリリストのグループ名を指定します。
5. 追加タスクの選択  
任意で「デスクトップにショートカットを作成」、「スタートメニューにショートカットを作成」する事ができます。



#### アンインストール

1. システムの「インストールされているアプリ」または「アプリと機能」を表示します。  
タスクバーの検索窓に「プログラムの追加と削除」と入力すると便利です。



2. 一覧から『子どもの弱視マニュアル』の右端の「…」を選択します。  
「アンインストール」を選択します。



Windows11の場合は「…」を選択

## 3. 「新規登録・アクティベート」と「ログイン」画面


### 新規登録・アクティベート

- 『子どもの弱視マニュアル』を起動します。  
最初の起動では「新規登録・アクティベート」画面が表示されます。  
※既に新規登録を済ませている場合は「ログイン」画面が表示されます。
- UserName**と**PassWord**を入力します。
- 「**SIGNIN**」ボタンを選択します。  
新規登録・アクティベートが完了するとHOME画面が表示されます。  
新規登録が完了すれば、以降は起動後ログイン画面が表示されます。




### ログイン

- 『子どもの弱視マニュアル』を起動します。  
新規登録を済ませている場合は「ログイン」画面が表示されます。
- UserName**と**PassWord**を入力します。
- 「**LOGIN**」ボタンを選択します。  
**HOME画面が表示されます。**  
※「ログインを記憶する」にチェックを入れておけば、次回からログイン操作は不要となります。  
ログイン画面を再度表示させたい場合は、「6. 管理者モード／一般モード」の「管理者モード機能」-「自動ログイン」をご確認ください。



### アクティベーション解除

- 1度アクティベートをすると、アクティベートしたPCはサーバーに登録されます。
- 同一契約で他のPCを利用したい場合は、一旦アクティベーションを解除していただく必要があります。
- アクティベーションを解除したい場合は、**UserName**と**PassWord**を入力した上で「**アクティベーション解除**」ボタンを選択します。
- ※アクティベートして間もない場合、解除操作はアクティベートしたPCでのみおこなえます。他のPCから行う場合は数日経ってからこの操作をおこなってください。



#### ソフトウェアキーボード (Windowsのみ)

タブレットPCなど、キーボードが無い場合には **A** を選択するとソフトウェアキーボードをご利用いただけます。

但しキーボードのモードは全角入力となってしまいますので、**UserName**および**PassWord**を入力する際は半角入力モードにしてから操作をおこなってください。

全角／半角切替




## 4. アプリの終了

1. 『子どもの弱視マニュアル』の終了はキーボードの「ESC」キーで終了できます。

2. その他にも、ウインドウ表示の場合は  で終了が可能です。

※ウインドウ表示については「5. HOME画面」-「HOME画面の操作ボタン」-「フルスクリーン化/ウインドウ化ボタン」をご参照ください。

※画面表示位置やサイズなどは終了時の状態を引き継ぎます。常に特定の状態で起動したい場合は「12. 起動マネージャー」をご参照ください。



## 5. HOME画面

『子どもの弱視マニュアル』が起動しログイン操作(インストールタイプで自動ログインON選択の場合は表示されない)を行うとHOME画面が表示されます。

この画面がスタートの起点となり、各コンテンツや設定変更へアクセスできます。



### HOME画面の操作ボタン

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <br>管理者   | <br>一般    | <p><b>1. 「管理者ボタン／一般ボタン」</b><br/>画面左下に現在のモードを示すボタンがあります。モードには「管理者モード」と「一般モード」があり、選択するとモードが切り替わります。<br/>管理者モードへの切り替えにはパスワード※が必要です。パスワード変更は「6. 管理者モード／一般モード」をご参照ください。<br/>※初期パスワードは「0000」です。(半角英数字)</p> |
| <br>設定    |  | <p><b>2. 「設定ボタン」</b><br/>画面右上にあります。設定は「プレイリスト」の作成・編集、「管理者パスワード」の変更、「お気に入り」の編集などをおこないます。<br/>「管理者モード」でのみ機能します。「一般モード」ではグレーアウトして選択できません。</p>   |
| <br>CC表示  | <br>CC非表示 | <p><b>3. 「CC(クローズドキャプション)表示／非表示ボタン」</b><br/>画面右下にあり、クローズドキャプション(字幕)の表示／非表示を切り替えます。</p>   |
| <br>全画面解除 | <br>全画面化  | <p><b>4. 「フルスクリーン化／ウインドウ化ボタン」</b><br/>画面右下にあり、フルスクリーン表示、またはウインドウ表示します。</p>   |
| <br>音量小   | <br>音量大   | <p><b>5. 「音量小／大ボタン」</b><br/>画面右下にあり、動画再生音量の調整をします。</p>   |
| <br>検索    |  | <p><b>6. 「検索ボタン」</b><br/>画面左上にあり、解説動画を検索できます。</p>  |
|  |  | <p><b>7. 「お気に入りボタン」</b><br/>お気に入りに登録した動画を見るときに選択します。お気に入りに何も登録されていない時はグレーアウトとなります。</p>   |

## 6. 管理者モード／一般モード

『子どもの弱視マニュアル』には、「管理者モード」と「一般モード」があります。

管理者モードはプレイリストの作成や、各種操作の制限設定などがおこなえます。

対して一般モードは、管理者が設定した条件下でしか操作できません。一般の方に自由に操作し視聴してもらう場合は、一般モードが良いでしょう。



### 管理者モード機能

- HOME画面左下が  アイコンになっている事を確認します。
-  アイコンの場合は一般モードなので、管理者の機能を利用したい場合は、このアイコンを選択し管理者モードに変更してください。切替にはパスワード※が必要です。  
※初期パスワードは「0000」です。(半角英数字)
- 次にHOME画面右上の  アイコンを選択します。(一般モードの時は選択できません)
- 画面右からプレイリストパネル(もしくは管理者パネル)が現れます。



#### プレイリストパネル

- プレイリストの新規作成・編集・削除**  
プレイリストの作成・編集・削除が可能です。  
具体的な方法は「9. プレイリスト編集」をご参照ください。
- お気に入りを編集**  
お気に入りに登録されている項目を編集できます。  
具体的な方法は「11. お気に入りの設定と編集」をご参照ください。



#### 管理者パネル

- 「管理者パスワード」**  
管理者パスワードの変更をおこなえます。
- 「お気に入りメニューを表示する」**  
お気に入りをHOME画面に表示する、しないを設定できます。
- 「お気に入りの追加を許可」**  
動画再生画面でお気に入りの追加を許可する、しないを設定できます。
- 「検索機能の利用の許可」**  
HOME画面、動画再生画面での検索機能の利用を許可する、しないを設定できます。
- 「ループ再生する」**  
選択したプレイリスト内の動画を全て再生したら、HOME画面に戻らずに最初の動画から再生するか否かを設定できます。
- 「字幕表示の変更の許可」**  
CCクローズドキャプション(字幕)の切替機能を許可するか否かを設定できます。

**9. 「契約期間アラート表示」**

契約期間満了日が1か月前に迫ると、起動時HOME画面下部に、契約満了の案内が表示されます。この表示をするか否かの設定ができます。

**10. 「自動ログイン」**


ログイン時にUserNameとPassWordを入力しなくてもログインできる機能です。

**11. 起動マネージャー**

起動時のウィンドウサイズや位置を設定できる機能です。具体的な方法は「12. 起動マネージャー」をご参照ください。

## 7. 動画再生画面

HOME画面などから動画項目を選択すると動画再生画面になります。



画面に触れたり、マウスで画面を選択したりすると、メニューボタンや動画操作パネルなどが表示されます。何もせず数秒間経過すると、ボタンは消えます。

メニューボタンを選択すると、メニューが表示されます。このメニューで動画を選択する事ができます。動画操作パネルでは動画の再生、停止、シークエンス操作などができます。詳しくは「8.動画操作」を参照してください。



### メニューパネル

1. 「大項目選択ボタン」  
選択すると、動画リストが大項目箇所にスクロールします。
2. 「動画リスト」  
プレイリストに含まれる動画一覧です。それぞれを選択する事により、動画を再生できます。選択しなければ、動画は順番に再生されます。
3. HOMEボタン  
HOME画面に戻ります。
4. 動画リストボタン  
検索モードになっている場合に動画リストに切り替えます。
5. 検索ボタン  
検索モードに切り替えます。

## 8. 動画操作

画面にふれたりマウスを画面下部に移動すると、次のような動画操作パネルが画面下部に表れます。これらのボタンで、動画の早送りや巻き戻し、字幕表示などを操作・設定します。

また、タッチパネル式のモニターなどはタッチパネルに特化した操作方法もあります。




### 動画操作パネル


1. 「再生／停止ボタン」  
動画の再生と停止。
2. 「チャプタージャンプボタン」  
小項目内の区切り単位や10秒、30秒単位で、戻ったり進んだりします。
3. 「シークエンサー」  
左に再生位置の時間、右に全体の再生時間を表示。スライド操作で再生位置を調節します。
4. 「お気に入りボタン」  
表示中の動画を、「お気に入り」に登録します。
5. 「CC(クローズドキャプション)表示切替ボタン」  
クローズドキャプション(字幕)の表示／非表示を選択します。
6. 「HOMEボタン」  
選択するとHOME画面に戻ります。
7. 「フルスクリーン化／ウインドウ化ボタン」  
フルスクリーン表示、またはウインドウ表示します。
8. 「音量小/大ボタン」  
動画再生音量の調節をします。

### タッチパネルに特化した操作

1. 画面をスワイプでシークエンス操作  
画面に指を置き、右側に滑らせると早送り、左側に滑らせると巻き戻しができます。
2. 画面を左右をダブルタップ  
画面の右側をダブルタップすると10秒早送り、左側をダブルタップすると10秒巻き戻しします。



スワイプ



ダブルタップ

## 9. プレイリスト編集

プレイリストとは、見せたい動画を選んで好きな順番で放映できる機能です。この機能を利用する事により、待合室用、手術説明用など、場所や用途に応じて複数のプレイリストが作成できます。



1. HOME画面左下が  アイコンになっている事を確認します。
2.  アイコンの場合は一般モードなので、このアイコンを選択し管理者モードに変更してください。切替にはパスワード※が必要です。  
※初期パスワードは「0000」です。(半角英数字)
3. 次にHOME画面右上の  アイコンを選択します。(一般モードの時は選択できません)
4. 画面右からプレイリストパネル(もしくは管理者パネル)が現れます。



### プレイリストヘッダー

1. 「新規ボタン」  
新しいプレイリストを作成します。  
作成直後は全項目がリストに登録されています。
2. 「編集ボタン」  
既に作成したプレイリストの修正/削除/並べ替えができます。




### プレイリスト

1. 「初期設定」  
初期設定には全項目が入っておりますが、こちらは編集はできません。  
オリジナルのプレイリストを作成したい場合はプレイリストヘッダーの「新規ボタン」より作成してください。
2. 「並べ替えボタン」  
プレイリストの順番をドラッグ操作で変更できます。
3. 「修正ボタン」(新規作成で追加されたプレイリストのみに表示されます)  
プレイリストに登録されている当該項目を修正できます。  
修正方法は「9-1.プレイリスト詳細編集」をご確認下さい。
4. 「削除ボタン」(新規作成で追加されたプレイリストのみに表示されます)  
プレイリストに登録されている当該リストを削除できます。

## 9-1. プレイリスト詳細編集

プレイリスト詳細編集では、プレイリスト名や項目のON/OFF、並べ替えなど詳細な調整が可能です。



### ヘッダー

#### 1. 「編集ボタン」

プレイリストの名称を編集します。プレイリストの名称を入力して終了すると、プレイリストの編集を開始できます。編集ボタンを押すことで、名称の変更ができます。

### 大項目パネル

大項目とは各動画の最上位のカテゴリーです。各動画はこれらのどれかに分類されます。HOME画面の真ん中に配置されているサムネイル付きのボタンをイメージされると理解しやすいかと思います。ここでOFFにしたものは、HOME画面、検索からも排除されユーザー側からは選択できない事になります。



#### 1. 「編集ボタン」

大項目のON/OFF、順番の並べ替えを編集できます。

#### 2. 「並べ替えボタン」

ドラッグ操作により再生順番を並べ替えできます。

#### 3. 「ON/OFFトグルスイッチ」

大項目を表示(ON)/非表示(OFF)にできます。非表示の場合は検索機能の検索結果からも除外されます。

ON/OFFトグルスイッチ

並べ替えボタン



## 10. マイビデオ

お持ちのビデオ(MP4のみ)をプレイリストやお気に入り追加できる機能です。『子どもの弱視マニュアル』の動画の合間に院内紹介動画などを差し込む事ができます。



マイビデオパネル

追加ボタン


サムネイル作成ボタン

プレビューパネル


### マイビデオパネル

初期の状態は何もビデオがインポートされていないので空の状態です。まずはビデオのインポートからおこなってください。


ビデオをインポートするとリスト表示されます。この段階では、まだシステムに登録しただけですので、次は登録したビデオを詳細項目パネルに登録する必要があります。流れとしては右の図となります。




タイトル名修正  
並べ替えボタン



追加ボタン



サムネイル作成ボタン



サムネイルは「動画再生画面」のメニューなどに反映されます

#### 1. 「ビデオをインポート」

MP4ビデオをシステムにインポートできます。ここでインポートしたものを詳細項目に差し込む事が可能となります。MP4フォーマット以外は対応していません。(※最大容量2GBまで)

#### 2. 「編集ボタン」

マイビデオを編集モードに切り替えます。ここではマイビデオの削除、修正(名称変更)、並べ替えができます。

##### 1. 「修正ボタン」

ビデオのタイトル名を変更できます。

ここで変更した名称はプレイリストに登録されているビデオ名にも反映されます。

##### 2. 「削除ボタン」

マイビデオを削除します。

ここで削除するとプレイリストに登録されているビデオも削除されます。

##### 3. 「並べ替えボタン」

マイビデオの順番を変更できます。ここでの順番変更はプレイリストの順番に影響はありません。


#### 3. 「追加ボタン」

マイビデオをプレイリストやお気に入り追加できます。

#### 4. 「サムネイル作成ボタン」(プレビューパネルにあります)

ビデオをインポートし、項目を選択するとプレビューパネルで動画を視聴する事が可能です。この時、任意のタイミングで一時停止し、サムネイル作成ボタンを選択するとサムネイルを作成する事ができます。

マイビデオからプレイリストに追加するステップをご紹介します。  
「追加ボタン」を選択すると以下の表示に変わります。




1. マイビデオリストから、プレイリストに追加したいビデオを選択します。



選択したものは、文字がハイライトされます。

2. 次に追加先を選択します。ここの追加先は大項目となります。



3. 2で選択した大項目のプレイリストの最後にマイビデオが登録されます。  
その後は、「9.プレイリスト編集」と同様の手順で編集操作が可能です。




## 11. お気に入りの設定と編集

お気に入り編集は、HOME画面の「設定ボタン」を選択後に表示されるプレイリストの下部にある「お気に入り編集」ボタンで設定できます。




お気に入り編集でできる操作は、大きくは削除、並べ替え、表示(ON)／非表示(OFF)とセクションの追加となります。

これらの操作は「9-1.プレイリスト詳細編集」-「詳細項目パネル」と同様です。



## 12.起動マネージャー

起動マネージャーは『子どもの弱視マニュアル』を起動する時に、所定の位置、所定のウインドウサイズで表示させるための機能です。



HOME画面より、右上の「設定ボタン」を選択、「管理者パネル」を表示。メニュー下部の「起動マネージャーボタン」を選択します。

現在PCに接続されているモニターの表示エリアと『子どもの弱視マニュアル』が表示されているエリアが表示されます。ドラッグ操作や数値入力でウインドウの位置、サイズを決めます。



画面サイズ

画面サイズは、まずNormal/Maximized/Full Screenのどれかを選択します。

### Normalの場合

表示位置(X,Y)と表示サイズ(W,H)を入力し「セットボタン」を選択する事で指定位置に画面エリアが設定されます。

### MaximizedとFullScreenの場合

表示したいMonitor No.を指定し「セットボタン」を選択します。



### 現在表示されている位置に戻したい場合

「リセットボタン」を選択してください。

「ショートカット作成」ボタンを選択し、所定の位置にショートカットを保存します。次回より、作成したショートカットを選択して『子どもの弱視マニュアル』を起動すると指定した大きさ、位置でアプリが起動します。



## 13. コマンドライン引数(起動引数)

『子どもの弱視マニュアル』は起動時にパラメータを与える事により、特殊な起動が可能です。

例えばデジタルサイネージで指定した時間に、『子どもの弱視マニュアル』のプレイリストを再生したいなどのニーズに対応できます。

※これらの操作はGUI(グラフィカルインターフェース)とは違い、CUI(コマンドラインインターフェース)などの専門知識が必要となります。

CUIの使い方や他のアプリケーションやデジタルサイネージの設定などはサポート致しかねますので予めご了承下さい。また通常のサポートとは異なり、詳細な情報のやりとりが必要となりますので、原則としてメールのみのサポートとなります。

※デジタルサイネージは各メーカーにより仕様が様々ですので、コマンドライン引数付きで他のアプリケーションを起動できるかご確認ください。

### 重要

インストールタイプ(ログイン画面が出る)の場合は、「ログインを記憶する」(3.「新規登録・アクティバート」と「ログイン」画面を参照)にチェックが入っている必要があります。

また、一日の初めはオンライン認証がありますので、インターネットに接続されていないとウィンドウ関連以外のコマンドライン引数は実行されない場合があります。必ずログインをおこなってください。

### ウィンドウ関連のコマンドライン引数

このコマンドライン引数は起動時のウィンドウの位置、サイズを指定するものです。前章の「12. 起動マネージャー」と全く同様のパラメータです。単にウィンドウのサイズや位置を決まった条件で起動したい場合は、前章の方が扱いやすいでしょう。

こちらはデジタルサイネージやパワーポイントのVBA経由で起動したい場合等向けです。

関数名	引数	説明	iniファイル
-monitor	整数	表示するモニターを番号で指定	
-screen-fullscreen	0 or 1	0:フルスクリーンではない、1:フルスクリーン表示	
-screen-height	整数	ウィンドウの縦幅	
-screen-width	整数	ウィンドウの横幅	
-screen-x	整数	ウィンドウの左位置 ※-screen-fullscreenが0である事	可
-screen-y	整数	ウィンドウの上位置 ※-screen-fullscreenが0である事	可

※iniファイル項目は後述の「iniファイル設定」を参照

### ウィンドウ関連のコマンドライン引数相関図



### 例1:基本条件

『子どもの弱視マニュアル』のドライブレターが「Cドライブ」  
マルチモニターで運用のPCだが、『子どもの弱視マニュアル』は1番めのモニターに表示したい  
ウィンドウサイズは通常サイズで、左上よりX軸が200px、Y軸が100pxの場所に1200px X 800pxで表示

関数名	引数	
-monitor	1	モニター1番目
-screen-fullscreen	0	通常サイズ
-screen-height	800	縦800px
-screen-width	1200	横1200px
-screen-x	200	X軸200px
-screen-y	100	Y軸100px


コマンドラインは以下となります

```
Win C:¥Program Files¥Jakushi2¥Jakushi2.exe -monitor 1 -screen-fullscreen 0  
-screen-height 800 -screen-width 1200 -screen-x 200 -screen-y 100
```

関数と引数、および各関数の間は半角スペースを入力

※改行はしないでください

### Windowsのコマンドプロンプトから起動する例



### 例2:基本条件

『子どもの弱視マニュアル』のドライブレターが「Cドライブ」  
マルチモニターで運用のPCだが、『子どもの弱視マニュアル』は2番めのモニターに表示したい  
ウィンドウサイズはフルスクリーンで表示

関数名	引数	
-monitor	2	モニター2番目
-screen-fullscreen	1	フルスクリーン

コマンドラインは以下となります

```
Win C:¥Program Files¥Jakushi2¥Jakushi2.exe -monitor 2 -screen-fullscreen 1
```

関数と引数、および各関数の間は半角スペースを入力

## その他のコマンドライン引数

このコマンドライン引数は『子どもの弱視マニュアル』のメニューを表示せずにプレイリストや単体のコンテンツを再生したい場合や、動画再生が終了した場合の動作をどうするか設定できます。例えば、『子どもの弱視マニュアル』を終了後にパワーポイントを開きたいという場合等にご活用いただけます。

関数名	引数	説明	iniファイル
-playlist	plist	プレイリストを再生	可
	single	単体コンテンツを再生	可
	file	iniファイルで設定を参照	不可
-playlist-opt	整数	-playlist関数の引数がplistの場合 プレイリストの番号を指定する	可
	文字列	-playlist関数の引数がsingleの場合 コンテンツIDを指定	可
	文字列	-playlist関数の引数がfileの場合 ファイル名を指定	可
-finished	0 or 1	再生終了時の動作 0:終了しない 1:終了	可
-launch-app	文字列	終了時に開くファイル 絶対パスで指定 (※ファイル名は半角英数名)	可
-launch-app-mode (Windowsのみ)	nom or max	-launch-appで指定したファイルを開く時のウィンドウサイズ nom:normalサイズ max:最大表示 ※normalの時は閉じた時の状態で開きます。 ※アプリによっては機能しない場合があります。	可

※iniファイル項目は後述の「iniファイル設定」を参照

### 例3:基本条件

『子どもの弱視マニュアル』のドライブレターが「Cドライブ」  
単体コンテンツの「子どもの目」の「乳幼児健診」を再生  
動画再生終了後に『子どもの弱視マニュアル』を終了する

関数名	引数	説明
-playlist	single	単体コンテンツを再生
-playlist-opt	A40100	コンテンツID
-finished	1	終了

コンテンツIDは巻末の収録情報を参照いただくか  
プレイリスト設定のプレビュー画面下にあるプロパティ情報で  
ご確認ください。

コマンドラインは以下となります

```
Win C:¥Program Files¥Jakushi2¥Jakushi2.exe -playlist single -playlist-opt A40100 -finished 1
```

関数と引数、および各関数の間は半角スペースを入力

※改行はしないでください

### 例4:基本条件

『子どもの弱視マニュアル』のドライブレターが「Cドライブ」  
プレイリストの上から2番目を再生  
動画再生終了後に『子どもの弱視マニュアル』を終了しない

関数名	引数	説明
-playlist	plist	プレイリストを再生
-playlist-opt	2	プレイリスト番号
-finished	0	終了しない

コマンドラインは以下となります

```
Win C:¥Program Files¥Jakushi2¥Jakushi2.exe -playlist plist -playlist-opt 2 -finished 0
```

関数と引数、および各関数の間は半角スペースを入力

※改行はしないでください

### 例5:基本条件

『子どもの弱視マニュアル』のドライブレターが「Cドライブ」  
 プレイリストの上から2番目を再生  
 動画再生終了後に『子どもの弱視マニュアル』を終了する  
 終了後にPowerPointのファイルを開く

関数名	引数	説明
-playlist	plist	単体コンテンツを再生
-playlist-opt	2	プレイリスト番号
-finished	1	終了
-launch-app	C:¥Users¥yourname¥Desktop¥sample.pptx	デスクトップにあるsample.pptx

※他のファイルを開く時は絶対パスで指定

コマンドラインは以下となります

```
Win C:¥Program Files¥Jakushi2¥Jakushi2.exe -playlist plist -playlist-opt 2 -finished 1 -launch-app C:¥Users¥yourname¥Desktop¥sample.pptx
```

関数と引数、および各関数の間は半角スペースを入力

※改行はしないでください

### iniファイル設定

iniファイル(イニシャルファイル)は、今まで例として取り上げてきたパラメータをファイルとして保存し、それを参照して起動させる事ができる機能です。パラメータのタイプミスが減ると同時に、派生させるのも容易な便利な機能です。但し含められるパラメータには制限があり、以下が含められるパラメータとなります。

iniファイルに保存可能なコマンドライン引数

関数名	引数	説明	iniファイル
-screen-x	整数	ウインドウの左位置 ※-screen-fullscreenが0である事	可
-screen-y	整数	ウインドウの上位置 ※-screen-fullscreenが0である事	可
関数名	引数	説明	iniファイル
-playlist	plist	プレイリストを再生	可
	single	単体コンテンツを再生	可
	file	iniファイルで設定を参照	可
-playlist-opt	整数	-playlist関数の引数がplistの場合 プレイリストの番号を指定する	可
	文字列	-playlist関数の引数がsingleの場合 コンテンツIDを指定	可
	文字列	-playlist関数の引数がfileの場合 ファイル名を指定	可
-finished	0 or 1	再生終了時の動作 0:終了しない 1:終了	可
-launch-app	文字列	終了時に開くファイル 絶対パスで指定(※ファイル名は半角英数名)	可
-launch-app-mode (Windowsのみ)	nom or max	-launch-appで指定したファイルを開く時のウインドウサイズ nom:normalサイズ max:最大表示 ※normalの時は閉じた時の状態で開きます。 ※アプリによっては機能しない場合があります。	可

iniファイルは「iniStart」フォルダ内に保存します。(iniStartフォルダの場所はタイプ、OSによって異なります)フォルダ内に「sample.ini」というファイルがありますので、こちらをメモ帳などのテキストエディタで開いてください。

Win インストールタイプのフォルダ場所

C:¥Users¥[UserName]¥AppData¥LocalLow¥Mimir Sun-Bow¥Jakushi2¥

AppDataフォルダ以下は隠しフォルダになっているので、隠しファイルを表示する必要があります。

テキストエディタで開くと以下の内容が表示されます。

sample.ini

```
playlist=single  
playlist-opt=A10500  
screen-x=100  
screen-y=100
```

関数名	引数	説明
-playlist	single	単体コンテンツを再生
-playlist-opt	A10500	コンテンツID
-screen-x	100	X軸100px
-screen-y	100	Y軸100px

関数名と引数を「=」で繋いだけです。あとはiniStartフォルダ内に半角英数字名でファイルを保存し、それを参照起動すれば良いだけです。非常に短いコマンドラインで済むようになります。

注意事項

- 関数名の頭には「-(マイナス)」は不要な事
- 保存形式は「UTF-8」(ボムなし)である事

screen-x、screen-yを機能として反映させるには、iniファイルに含める事ができない-monitor、-screen-fullscreen、-screen-height、-screen-widthの引数を付け足す必要があります。

```
C:\Program Files\Jakushi2\Jakushi2.exe -monitor 1 -screen-fullscreen 0 -screen-height 768  
-screen-width 1024 -playlist file -playlist-opt sample.ini
```

例6:基本条件

『子どもの弱視マニュアル』のドライブレターが「CDライブ」

sample.iniファイルを参照して起動

コマンドラインは以下となります

```
Win C:\Program Files\Jakushi2\Jakushi2.exe -playlist file -playlist-opt sample.ini
```

関数と引数、および各関数の間は半角スペースを入力

※改行はしないでください

## 14.収録情報

### 子どもの目

18項目 16分19秒

目の器官	網膜	0:53	A10100
	角膜・水晶体	1:36	A10200
	瞳孔・虹彩	1:01	A10300
見るしくみ	目で見て脳で理解する	0:55	A10400
	両眼視機能	2:46	A10500
	視力のしくみ	1:53	A20100
	裸眼視力と矯正視力	0:38	A20200
	字ひとつ視力と字づまり視力	0:42	A20300
	遠見視力と近見視力	1:28	A20400
	中心視力と中心外視力	0:55	A20500
	視力は発達する	赤ちゃんの見ている世界	0:55
健康な目を育てる	眼球の発育	0:45	A30200
	視力の発達	1:52	A30300
	乳幼児健診	2:02	A40100
	家庭でのランドルト環検査	1:59	A40200
	家庭での絵視標検査	1:59	A40300
	3歳児健診の屈折検査	1:36	A40350
	動画とのつきあい方	1:17	A40400

### 屈折異常と斜視

17項目 19分33秒

屈折異常	正視・遠視・近視の違い	1:02	B10100
	遠視とは？	1:06	B10200
	近視とは？	1:00	B10300
	遠視と近視のレンズ	0:54	B10400
	乱視とは？	1:27	B10600
	乱視の種類	1:37	B10700
	乱視のレンズ	0:44	B10800
	不同視とは？	1:04	B10900
斜視	視力差チェック	0:47	B11000
	斜視とは？	1:20	B20100
	斜視の種類	1:14	B20200
	斜視の治療	0:32	B20400
子どものメガネ	斜視の手術	1:02	B20500
	大人のメガネとの違い	1:34	B30100
	メガネの作り方	2:22	B30200
	メガネの扱い方	0:58	B30300
	メガネの手入れ	0:50	B30400

### 子どもの弱視

15項目 18分57秒

弱視について	弱視とは？	1:50	C10200
	弱視の原因	1:34	C10300
	弱視の早期発見	0:58	C10600
	弱視と診断されたら？	0:42	C10500
弱視の種類	屈折異常弱視	1:03	C20100
	不同視弱視	1:35	C20200
	斜視弱視	1:23	C20300
	形態覚遮断弱視	1:01	C20400
弱視の治療	治療の時期	1:06	C30100
	小学生からの治療	0:54	C30200
	メガネによる治療	1:06	C30300
	健眼遮閉	1:30	C30400
	アイパッチ	2:05	C30500
	治療を中断しない	0:59	C30600
	治療の環境を作る	1:11	C30700

## 15.動作環境・お問い合わせ

### 動作環境

#### Windows

オペレーティングシステム	Windows11 64ビット
プロセッサ	Intel Core i5 第8世代(互換)以降
RAM	8GB
グラフィックカード	DirectX 12をサポートしているGPU、1.5GBのGPUメモリ ※1
モニターの解像度	1024 x 768以上
ハードディスク容量	1GB以上の空き容量
インターネット	サインイン、ログイン時に必須(1日1回は必須な操作です)
その他	音声出力環境

※1.グラフィックカードのリソースは大きく消費します。ご購入前にデモ版にて必ず動作するかご確認ください。

### お問い合わせ／サポート

#### テクニカルサポート

(商品購入後の技術に関するお問い合わせ・メールのみ)

[support@mimir.ne.jp](mailto:support@mimir.ne.jp)

技術的な問題が発生した場合は、動作環境など(オペレーティングシステムやネットワーク環境)細かな情報が必要となります。可能であれば以下の情報をご提供下さい。

- ・ ユーザー情報(弊社から発行のシリアル番号)
- ・ システム動作環境
- ・ エラー表示の画面写真
- ・ エラーが出るまでの手順

#### 技術以外のお問い合わせ

(有) ミミル山房

TEL 042-577-3299

(平日9:00 ~ 18:00)

FAX 042-577-3705

〒186-0004 東京都国立市中1-10-28-201

<https://jakushi.mimir.ne.jp>